



Softwareentwicklung

Thomas Schössow

<http://www.tschoessow.com>

[posteingang@tschoessow.com](mailto:posteingang@tschoessow.com)

# Handbuch Import/ Export Schlüsselverwaltungen

# 1 Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>INHALTSVERZEICHNIS</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>ÜBER</b>	<b>4</b>
2.1	EINLEITUNG	4
2.2	EINSCHRÄNKUNGEN	4
<b>3</b>	<b>IMPORTFUNKTIONEN</b>	<b>4</b>
3.1	LIEGENSCHAFTEN	4
3.1.1	Excel	4
3.1.2	OpenOffice Calc	4
3.1.3	CSV	4
3.2	ANLAGEN	4
3.2.1	Excel	4
3.2.2	OpenOffice Calc	4
3.2.3	CSV	4
3.3	OBJEKTE	4
3.3.1	Excel	5
3.3.2	OpenOffice Calc	5
3.3.3	CSV	5
3.4	TÜREN	5
3.4.1	Excel	5
3.4.2	OpenOffice Calc	5
3.4.3	CSV	5
3.5	ZYLINDER	5
3.5.1	Excel	5
3.5.2	OpenOffice Calc	5
3.5.3	CSV	5
3.6	SCHLÜSSELKASTEN	6
3.6.1	Excel	6
3.6.2	OpenOffice Calc	6
3.6.3	CSV	6
3.7	PERSONEN	6
3.7.1	Excel	6
3.7.2	OpenOffice Calc	6
3.7.3	CSV	6
3.8	SCHLÜSSEL	6
3.8.1	Excel	7
3.8.2	OpenOffice Calc	7
3.8.3	CSV	7
3.9	KWD	7
3.10	OPENIMMO	7
<b>4</b>	<b>EXPORTFUNKTIONEN</b>	<b>7</b>
4.1	LIEGENSCHAFTEN	7
4.2	ANLAGEN	7
4.3	OBJEKTE	7
4.4	TÜREN	7
4.5	SCHLÜSSELKASTEN	7
4.6	ZYLINDER	7
4.7	SCHLÜSSEL	7
4.8	PERSONEN	8
<b>5</b>	<b>WEITERE INFORMATIONSQUELLEN</b>	<b>8</b>

© Softwareentwicklung Thomas Schössow • <http://www.tschoessow.com> • [posteingang@tschoessow.com](mailto:posteingang@tschoessow.com)

Stand: 23.03.2009 10:28

Version: 0.1

6 INDEX.....9

## **2 Über**

### **2.1 Einleitung**

Die Schlüsselverwaltungen, beginnend mit Version 4.9.x.x, verfügen über eine Reihe von Importfunktionen die eine Übernahme von Daten aus anderen Anwendungen ermöglichen.

Die Exportfunktionen sind auf CSV (Comma separated values) und Tabbed Text beschränkt, da diese Funktionen in den meisten Anwendungen verfügbar sind.

### **2.2 Einschränkungen**

CSV Felder müssen mit dem Trennzeichen Semikolon (;) getrennt sein.

## **3 Importfunktionen**

### **3.1 Liegenschaften**

Beim Import von Liegenschaften wird aktuell nur das Feld Bezeichnung importiert. Dabei handelt es sich um ein Textfeld der Länge 80.

#### **3.1.1 Excel**

Der Import erfolgt aus der ersten Spalte des Arbeitsblatts.

#### **3.1.2 OpenOffice Calc**

Der Import erfolgt aus der ersten Spalte des Arbeitsblatts.

#### **3.1.3 CSV**

### **3.2 Anlagen**

Beim Import von Anlagen wird aktuell nur das Feld Bezeichnung importiert. Dabei handelt es sich um ein Textfeld der Länge 80.

#### **3.2.1 Excel**

Der Import erfolgt aus der ersten Spalte des Arbeitsblatts.

#### **3.2.2 OpenOffice Calc**

Der Import erfolgt aus der ersten Spalte des Arbeitsblatts.

#### **3.2.3 CSV**

### **3.3 Objekte**

Beim Import von Objekten werden aktuell die Felder Bezeichnung und Typ importiert. Typ ist ein Textfeld der Länge 40, Bezeichnung ein Textfeld der Länge 80.

### **3.3.1 Excel**

Spalte A enthält die Bezeichnung, Spalte B den Typ des Objekts

### **3.3.2 OpenOffice Calc**

Spalte A enthält die Bezeichnung, Spalte B den Typ des Objekts

### **3.3.3 CSV**

Spalte A enthält die Bezeichnung, Spalte B den Typ des Objekts

## **3.4 Türen**

Beim Import von Türen wird aktuell nur das Feld Bezeichnung importiert. Dabei handelt es sich um ein Textfeld der Länge 80.

### **3.4.1 Excel**

Der Import erfolgt aus der ersten Spalte des Arbeitsblatts.

### **3.4.2 OpenOffice Calc**

Der Import erfolgt aus der ersten Spalte des Arbeitsblatts.

### **3.4.3 CSV**

## **3.5 Zylinder**

Beim Import von Zylindern werden die Felder Bezeichnung, Typ, Länge 1, Länge 2 und Reserve benötigt.

Bezeichnung	Textfeld der Länge 80
Typ	Textfeld der Länge 50
Länge1	Zahl ohne Komma (0 ist möglich)
Länge2	Zahl ohne Komma (0 ist möglich)
Reserve	Zeichen (Y) Ja oder (N) Nein

### **3.5.1 Excel**

Reihenfolge der Spalten Bezeichnung, Typ, Länge1, Länge2 sowie Reserve.

### **3.5.2 OpenOffice Calc**

Reihenfolge der Spalten Bezeichnung, Typ, Länge1, Länge2 sowie Reserve.

### **3.5.3 CSV**

Reihenfolge der Spalten Bezeichnung, Typ, Länge1, Länge2 sowie Reserve.

© Softwareentwicklung Thomas Schössow • <http://www.tschoessow.com> • [posteingang@tschoessow.com](mailto:posteingang@tschoessow.com)

Stand: 23.03.2009 10:28

Version: 0.1

### **3.6 Schlüsselkasten**

Beim Import von Schlüsselkasten wird aktuell nur das Feld Bezeichnung importiert. Dabei handelt es sich um ein Textfeld der Länge 80.

#### **3.6.1 Excel**

Der Import erfolgt aus der ersten Spalte des Arbeitsblatts.

#### **3.6.2 OpenOffice Calc**

Der Import erfolgt aus der ersten Spalte des Arbeitsblatts.

#### **3.6.3 CSV**

### **3.7 Personen**

Beim Import von Personen werden die Felder Anrede, Name, Abteilung, EMail, Telefon, Personalnummer und Handy benötigt.

Anrede	Textfeld der Länge 10 (Standard="Herr")
Name	Textfeld der Länge 50
Abteilung	Textfeld der Länge 50
EMail	Textfeld der Länge 50
Telefon	Textfeld der Länge 30
Personalnummer	Textfeld der Länge 30
Handy	Textfeld der Länge 30

#### **3.7.1 Excel**

Reihenfolge der Spalten Anrede, Name, Abteilung, EMail, Telefon, Personalnummer und Handy.

#### **3.7.2 OpenOffice Calc**

Reihenfolge der Spalten Anrede, Name, Abteilung, EMail, Telefon, Personalnummer und Handy.

#### **3.7.3 CSV**

Reihenfolge der Spalten Anrede, Name, Abteilung, EMail, Telefon, Personalnummer und Handy.

### **3.8 Schlüssel**

Beim Import von Schlüsseln werden die Felder Bezeichnung, Nummer, Suffix, Prägung, Bestand, Ausleihbar und Typ benötigt.

Bezeichnung	Textfeld der Länge 50
Nummer	Textfeld der Länge 50
Suffix	Zahl ohne Komma (Standard=1)

© Softwareentwicklung Thomas Schössow • <http://www.tschoessow.com> • [posteingang@tschoessow.com](mailto:posteingang@tschoessow.com)

Stand: 23.03.2009 10:28

Version: 0.1

Prägung	Textfeld der Länge 50
Bestand	Zahl ohne Komma (0 ist möglich)
Ausleihbar	Zeichen (Y) Ja oder (N) Nein
Typ	Textfeld der Länge 20.

### **3.8.1 Excel**

Reihenfolge der Spalten Bezeichnung, Nummer, Suffix, Prägung, Bestand, Ausleihbar und Typ.

### **3.8.2 OpenOffice Calc**

Reihenfolge der Spalten Bezeichnung, Nummer, Suffix, Prägung, Bestand, Ausleihbar und Typ.

### **3.8.3 CSV**

Reihenfolge der Spalten Bezeichnung, Nummer, Suffix, Prägung, Bestand, Ausleihbar und Typ.

## **3.9 KWD**

## **3.10 OpenImmo**

# **4 Exportfunktionen**

## **4.1 Liegenschaften**

Exportiert wird das Feld Bezeichnung

## **4.2 Anlagen**

Exportiert wird das Feld Bezeichnung

## **4.3 Objekte**

Exportiert werden die Felder Bezeichnung und Typ.

## **4.4 Türen**

Exportiert wird das Feld Bezeichnung

## **4.5 Schlüsselkasten**

Exportiert wird das Feld Bezeichnung

## **4.6 Zylinder**

## **4.7 Schlüssel**

## **4.8 Personen**

## **5 Weitere Informationsquellen**

- Webseite des Autors Thomas Schössow erreichbar unter <http://www.tschoessow.com>.
- Webseite aller Schlüsselverwaltungen des Autors erreichbar unter <http://www.schlüsselverwaltung.com>
- FAQ erreichbar unter <http://faq.tschoessow.org>
- Helpdesk erreichbar unter <http://helpdesk.tschoessow.org>
- Wiki erreichbar unter <http://wiki.tschoessow.org>

## 6 Index

**Fehler! Keine Indexeinträge gefunden.**